

## Austausch/ Einrichtung einer neuen VR-NetWorld Card in SFirm

Beachten Sie bitte folgende Punkte, bevor Sie mit der Aktivierung der neuen Karte beginnen:

- halten Sie zur Einrichtung die neue Chipkarte und die dazugehörige PIN bereit
- melden Sie sich in SFirm mit dem Anwender an, dessen Chipkarte Sie einrichten
- prüfen Sie, ob SFirm auf dem aktuellsten Stand ist. Führen Sie ggfs. ein Update durch

**Zur Einrichtung der Chipkarte gehen Sie wie folgt vor:**


1. Auswahl der Bankverbindung (VR Bank Nord bzw. VR Bank Flensburg-Schleswig)

Im Menü Stammdaten - HBCI – wählen Sie die Bankverbindung der VR Bank aus.


Markieren Sie den Eintrag und klicken Sie oben links auf „Bearbeiten“



2. Wählen Sie über den Menüpunkt „Medium lesen – Chipkarte“ aus und stecken Sie Ihre neue VR-NetWorld Card in Ihren Chipkartenleser und folgen Sie den Vorgaben des Einrichtungdialogs. Geben Sie auf Anforderung Ihre neue Karten-PIN ein.




Die neuen Kartendaten (Benutzerkennung) werden von der Chipkarte gelesen. Wählen Sie hier „Selektierte Daten übernehmen“.




Geben Sie auf Anforderung Ihre neue Karten-PIN ein.

3. Bestätigen Sie die Anforderung der Konto- und Bankdaten und geben Sie auf Anforderung Ihre Karten-Pin ein.



4. Hiermit ist Ihre neue VR-NetWorldCard angelegt. Überprüfen Sie nun über den Reiter „HBCI-Konten“ die Verfügbarkeit Ihrer Konten.



5. Entfernen der alten VR-NetWorldCard aus der Software. Wenn die neue Chipkarte korrekt angelegt wurde, können Sie die alte Karte über den Menüpunkt „Löschen“ entfernen.

Wenn Ihre alte VR-NetWorldCard im Kontenrundruf als Medium verankert ist, muss der Rundruf-Besitzer dort neu konfiguriert werden.

Die Einrichtung ist abgeschlossen und die Karte kann in vollem Umfang genutzt werden.

## **Für Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung**

### **Digitale Bankdienstleistungen**



04661 939-8888



dbdl@vrbanknord.de